

Пријава на систем - упутство

Упутства за кориснике са квалификованим електронским сертификатом.....	3
Предуслови:.....	3
1. Инсталирање софтвера неопходних за аутентикацију квалификованим електронским сертификатом.....	4
Сертификационо тело Министарства унутрашњих послова.....	4
Сертификационо тело ЈП Пошта.....	5
Сертификационо тело Привредна Комора Србије.....	6
Сертификационо тело <i>HALCOM</i>	7
Сертификационо тело eSmart Systems.....	8
2. Инсталирање компоненте неопходне за електронско потписивање пореске пријаве.....	9
Пријава / аутентикација квалификованим електронским сертификатом.....	10
Упутства за кориснике са корисничким именом и лозинком.....	11
Пријава / аутентикација корисничким именом и лозинком.....	11

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

- Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
- Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА:

- Електронским квалификованим сертификатом
- Корисничким именом и лозинком

Уколико се порески обвезник аутентификовао [квалификованим електронским сертификатом](#) има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.

Порески обвезник аутентификован само [корисничким именом и лозинком](#) има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Портала ЛПА.

У наставку овог Упутства, навели смо све неопходне предуслове, корисничка упутства за инсталције свих неопходних софтвера за сва сертификациона тела која издају квалификоване електронске сертификате неопходне за приступ Порталу ЛПА. Као и Упутство за подношење захтева за корисничко име и лозинку.

Упутства за кориснике са квалификованим електронским сертификатом

Предуслови:

1. За приступ порталу локалне пореске администрације неопходно је да порески обвезник (правно или физичко лице) поседује **квалификовани електронски сертификат**.

Сертификациона тела која издају квалификоване електронске сертификате у Републици Србији су:

- Сертификационо тело **Министарства унутрашњих послова** - <http://ca.mup.gov.rs/> - издају квалификоване електронске сертификате бесплатно свим грађанима који поседују биометријску личну карту са чипом
- Сертификационо тело **ЈП Пошта Србије**- http://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm
- Сертификационо тело **Привредна комора Србије** - <http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4&t=2>
- Сертификационо тело **HALCOM** <http://www.halcom.rs/rs/>
- Сертификационо тело **eSmart Systems** <http://qca.e-smartsys.com/>

Свако сертификационо тело је на свом веб сајту поставило упутства и потребне кораке за успешно инсталирање софтвера.

У наставку текста дата су кратка [упутства за инсталирање свих квалификованих сертификата](#) са неопходним линковима за преузимање.

2. За потребе електронског подношења и **потписивања пореских пријава** (ППИ 1 и ППИ 2) неопходно је да порески обвезник на свом рачунару инсталира компоненту за електронско потписивање поднете пријаве. Инсталација доступна на страници „Пријава на систем“ или је можете прузети на овом линку: https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/epia_instalacija.exe .

У наставку текста дато је [упутство за инсталирање ове компоненте](#) за електронско потписивање.


3. Препоручени интернет прегледачи **Internet Explorer** и **Google Chrome**. За кориснике који желе да приступају преко прегледача **Mozilla Firefox** потребна су додатна подешавања прегледача. Погледати Упутство за подешавање за прегледач **Mozilla Firefox**.

1. Инсталирање софтвера неопходних за аутентикацију квалификованим електронским сертификатом

Сертификационо тело Министарства унутрашњих послова



За коришћење квалификованих електронских сертификата сертификационог тела МУП неопходно је са њиховог сајта преузети компоненте и инсталирати их на свој рачунар. Све компоненте и упутства доступни су на: <http://ca.mup.gov.rs/download.html>

- За личне карте издате **пре 18.08.2014.** године треба инсталирати **RSIDCardMW.**

РБ	Назив софтвера	Верзија	Величина	Преузми
1.	RSIDCardMW, за 64-битне системе	2.1.0	2,660 KB	
2.	RSIDCardMW, за 32-битне системе	2.1.0	1,528 KB	

Поред овог софтвера, неопходно је преузети и инсталирати сертификате можете преузети на следећој страници: <http://ca.mup.gov.rs/sertifikati.html>

Упутство за инсталирање сертификата доступно је на: <http://ca.mup.gov.rs/dokumentacija.html>

РБ	Назив документа	PDF	Величина
11.	MUPCARoot, MUPCAGrađani, упутство за преузимање и инсталирање сертификата на Windows XP		280 KB
12.	MUPCARoot, MUPCAGrađani, упутство за инсталирање сертификата на Windows7 и WinVista		1 482 KB

- За личне карте издате **после 18.08.2014.** године треба инсталирати **TrustEdgeCardMW.**

РБ	Назив софтвера	Верзија	Величина	Преузми
3.	TrustEdgeID _ Н О В О _ за 64-битне системе	2.2.4	3,72 KB	
4.	TrustEdgeID _ Н О В О _ за 32-битне системе	2.2.4	2,176 KB	

Након убацивања личне карте у читач смарт картица и покретања TokenUtil.exe или Token менаџера могу се ишчитати сертификати са личне карте у табу Certificates.

Упутство доступно на: <http://ca.mup.gov.rs/dokumentacija.html>

РБ	Назив документа	PDF	Величина
16.	Упутство за инсталацију и коришћење TrustEdgeID в.2.2.4 _ Н О В О		800 KB

За коришћење квалификованих електронских сертификата сертификационог тела ЈП Пошта неопходно је са њиховог сајта преузети компоненте и инсталирати их на свој рачунар. Све компоненте и упутства доступни су на: http://www.ca.posta.rs/preuzimanje_softvera.htm

RB.	Naziv softvera	Verzija	Veličina	Link
1	CD za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za 32-bitni Windows	3.0.112	17,30 MB	Preuzmi
2	CD za sertifikate sa klijentskim softverom A.E.T. SafeSign za 64-bitni Windows	3.0.112	14,40 MB	Preuzmi

Преузети фајл, отворити и инсталирати следеће компоненте:


Name	Type
CA sertifikati	File folder
Korisnicka uputstva	File folder
Provera ispravnosti instalacije 1	File folder
Provera ispravnosti instalacije 2	File folder
Reader Drivers	File folder
SafeSign 3.0.112	File folder
Kontakti Serifikacionog tela Poste	Text Document

Корисничка упутства за инсталирање доступна су на следећој страници:

<http://www.ca.posta.rs/dokumentacija/default.htm>

RB	Naslov dokumenta	Verzija	Word	Veličina (KB)	PDF *	Veličina (KB)
1	Preuzimanje i instalisanje sertifikata ROOT CA servera Serifikacionog tela Pošte u Microsoft Internet Explorer	1.4	Word	394	PDF	1094
2	Distribucija "Posta CA Root" sertifikata u Windows domenu	1.2	Word	151	PDF	511
3	Instalisanje klijentskog softvera A.E.T. SafeSign i korišćenje smart kartica i USB tokena - sažeto uputstvoVAŽNO	1.7	Word	111	PDF	159
4	Instalisanje USB tokena Gemalto IDBridge K30 ili K50 i klijentskog softvera A.E.T. SafeSign	1.2	Word	203	PDF	221


За коришћење квалификованих електронских сертификата сертификационог тела Привредна комора Србије неопходно је са њиховог сајта преузети компоненте и инсталирати их на свој рачунар. Све компоненте и упутства доступни су на: <http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4&t=2&idjezik=2>



Упутство	Download
Инсталација хардвера и софтвера (обавезно применити)	Сертификати PKS CA - Download
Преузимање и инсталација сертификата PKS CA (обавезно применити)	Драјвери за читач картице
Неопходан софтвер, НАЈНОВИЈА верзија 2.2.3 програма за обједињену примену (ПКС, МУП, Војска Србије, РФЗО) NOVO!!!	TrustEdgeID v2.2.3

Потребно је инсталирати софтвер „TrustEdgeID v2.2.3„ а затим и сертификате „Сертификати PKS CA - Download„. Упутства за инсталирање ових компоненти дато је на истој страници.

За коришћење квалификованих електронских сертификата сертификационог тела **HALCOM** неопходно је са њиховог сајта преузети компоненте и инсталирати их на свој рачунар. Све компоненте и упутства доступни су на: <http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/sertifikati/sertifikati-2/>



Након што инсталирате софтвер **Nexus** потребно је инсталирати сертификат. Упутство за инсталирање сертификата : <http://www.halcom.rs/rs/podrska/?action=showEntry&data=1356>

За коришћење квалификованих електронских сертификата сертификационог тела **eSmart Systems** неопходно је са њиховог сајта преузети компоненте и инсталирати их на свој рачунар. Све компоненте и упутства доступни су на: <http://qca.e-smartsys.com/preuzimanje.html>

Preuzimanje

Root i Izdavajuće CA telo - Sertifikati - CRL liste	
› ESS RQCA.cer	ESS RQCA.crl
› ESS IQCA1.cer	ESS IQCA1.crl
Instalacija softvera	
› Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package: x86 za Windows 2000, Xp i 2003 32 bitni	
› Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package: x64 za Windows Xp i 2003 64 bitni	
› IDGo800 Minidriver 32.msi Minidriver za Windows 32 bitni	
› IDGo800 Minidriver 64.msi Minidriver za Windows 64 bitni	
› essgcaPKCS11.msi PKCS#11 za Windows	
› LoadCert.exe Aplikacija za čitanje sertifikata sa kartice	
Korisna uputstva	
› Priprema Windows računara za ESS QCA Sertifikat ←	
› Instalacija sertifikata-video fajl ←	

Савет: погледајте видео упутство за инсталирање [Instalacija sertifikata-video fajl](#)

2. Инсталирање компоненте неопходне за електронско потписивање пореске пријаве

Сваки порески обвезник (физичко или правно лице) који жели да електронским путем поднесе Пореску Пријаву (ППИ1 и/или ППИ2) потребно је да након попуњене Пријаве на Порталу локалне пореске администрације исту потпише квалификованим електронским сертификатом.

За потписивање електронске пореске пријаве неопходно је да корисник на свом рачунару инсталира компоненту за електронско потписивање (еПИА) која је доступна за преузимање на страници „Пријава на систем“ или је можете преузети на линку: https://lpa.gov.rs/jisportal/assets/epia_instalacija.exe.

Упутство за електронско потписивање пријава и еПИА апликацију можете преузети на линку: https://lpa.gov.rs/static_resources/admin/2019/2/ePIA_korisnicko_uputstvo.pdf.

Пријава на систем


Пријава на систем уз помоћ дигиталног сертификата

Пре покушаја пријаве дигиталним сертификатом проверите да ли је читач картица повезан са рачунаром и да ли је инсталиран програм за читање података smart картице.

Програм за читање података smart картице и потписивање пријава можете прузети [овде](#)

Пријава / аутентикација квалификованим електронским сертификатом


ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ▾ УПИТ СТАЊА ▾

ПРИЈАВА НА СИСТЕМ  L






ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Канцеларија за информационе технологије и
електронску управу

Влада Републике Србије


Портал
еУправа 

БРЗИ ЛИНКОВИ

- Пореска пријава за правна лица 
- Пореска пријава за физичка лица 
- Упит стања обавезника 
- Корисничка упутства 
- Често постављена питања 

ЛИНКОВИ
КОНТАКТ

Пријава на систем

Пријава на систем уз помоћ дигиталног сертификата 


Пре покушаја пријаве дигиталним сертификатом проверите да ли је читач картица повезан са рачунаром и да ли је инсталиран програм за читање података smart картице.


Програм за читање података smart картице и потписивање пријава можете прузети овде


Корисничко име

Лозинка

*Поље "Корисничко име" не сме бити празно
Поље "Лозинка" не сме бити празно*

Пријава на систем 

Корисничка упутства 

Како се пријавити на систем 


Упутства за кориснике са корисничким именом и лозинком

Уколико порески обвезник жели да се аутентификује само корисничким именом и лозинком, неопходно је да поднесе Захтев за отварање корисничког налога и лозинке.

Порески обвезник захтев подноси у филијали локалне пореске администрације у којој је евидентиран као порески обвезник.

Уколико је лице обвезник у више локланих пореских администрација, бира једну. Препорука је да бира по месту пребивалишта (за физичка лица) и/или по месту седишта правног лица (за правна лица).

Пријава / аутентикација корисничким именом и лозинком



Пријава на систем

Пријава на систем уз помоћ дигиталног сертификата

Пре покушаја пријаве дигиталним сертификатом проверите да ли је читач картица повезан са рачунаром и да ли је инсталиран програм за читање података smart картице.

Програм за читање података smart картице и потписивање пријава можете прузети овде

Корисничка упутства

Како се пријавити на систем

Корисничко име

Лозинка

Поље "Корисничко име" не сме бити празно
Поље "Лозинка" не сме бити празно

Пријава на систем